


## HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FAST ACCOUNTING 11

**Bước 1:** Tải chương trình Fast Accounting 11 cho máy trạm


[Bản R07](#)

[Bản R08](#)

**Bước 2:** Giải nén file **FastAccounting11.rar** vừa tải về, sau đó vào folder giải nén chạy file **SmStartup.exe**




**Bước 3:** Nhấn nút **Chọn dữ liệu** để thực hiện khai báo thông tin kết nối CSDL




Máy chủ	Bộ số liệu	Tên đăng nhập
.\FASTACCOUNTING	FA11	fa11

Nhấn **Thêm** hoặc **Sửa** để mở bảng khai báo thông tin kết nối



Thực hiện khai báo thông tin kết nối CSDL được cung cấp và nhấn nút **Nhận** để lưu và chọn CSDL.

**Bước 4:** Sau khi khai báo thông tin CSDL và kết nối thành công thì ở **Mã ĐVCS** sẽ hiện thông tin (ở trường hợp này Mã ĐVCS là CTY)




Trong trường hợp không hiện **Mã ĐVCS** có nghĩa thông tin khai báo chưa chính xác, vui lòng kiểm tra lại thông tin hoặc liên hệ với INTA để được trợ giúp.

Tên truy cập và Mật khẩu mặc định đăng nhập vào phần mềm là:


Bản R07: **ABC/123**

Bản R08: **ABC/[để trống]**

**Bước 5:** Sau khi đăng nhập vào phần mềm vào **Menu – Trợ giúp – Tạo shortcut** để thực hiện việc tạo Shortcut trên desktop để tiện truy cập vào lần sau



## Nhấn nút **Tạo shortcut app**



### Lưu ý:

- Khi chạy chương trình Fast Accounting 11 có 1 số chương trình virus cảnh báo nguy hiểm, lúc này lưu ý thêm chương trình Fast Accounting 11 vào danh sách cho phép chạy để chương trình hoạt động bình thường
- Khi chạy chương trình Fast Accounting 11 chương trình tường lửa của Windows hoặc chương trình của bên thứ 3 sẽ có thông báo, lưu ý chọn Allow để chương trình hoạt động bình thường

### Yêu cầu cấu hình máy trạm:

Máy trạm	Cấu hình tối thiểu	Cấu hình đề xuất
Bộ vi xử lý (CPU)	1.6 GHz	> Intel Core i3 2.0 Ghz
Bộ nhớ Ram	512 MB	> 2048 MB
Đĩa cứng	2 GB	> 5GB
Mạng	10Mbps	> 100Mbps
Hệ điều hành và phần mềm	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 .Net framework 3.5	